

Uputstva za instalaciju


MASTERCAM™ 2027

Važno!


Ova uputstva odnose se na samostalnu instalaciju programskog paketa Mastertcam 2027, te sadržavaju sve potrebne korake za uspješnu instalaciju.

Za sve dodatne informacije i pitanja vezana uz instalaciju možete kontaktirati našu tehničku podršku putem naše web stranice (www.mastercam.hr), e-maila (info@mastercam.hr) ili na telefon +385 91 3050 611


1. Preuzmite instalacijsku datoteku Mastercama sa linka: <http://e.pc.cd/ROSy6aIK> ili Vam se link za instalacijsku ZIP datoteku nalazi u e-mailu kojeg smo Vam dostavili ili ukoliko imate instalacijsku datoteku na USB stiku prekopirajte je na računalo. Nakon preuzimanja potrebno je ZIP datoteku „razipati“.
2. Provjerite da li imate administratorska prava na Vašem računalu, u suprotnom savjetujte se sa Vašim IT administratorom da Vam dodijeli administratorska prava.
3. Otvorite „odzipanu“ datoteku, te desnim klikom miša odaberite datoteku pod nazivom „**setup.exe**“, te u meniju odaberite „**Run as Administrator**“ ili „**Pokreni kao administrator**“ ukoliko imate postavljen hrvatski jezik na računalu.




4. Nakon pokretanja instalacije, može se pojaviti dodatni prozor za odobrenje, te potrebno je kliknuti „**Yes**“




5. Nakon toga potrebno je odabrati vrstu instalacije Mastercam-a. Za instalaciju samostalne verzije Mastercama 2027 potrebno je kliknuti prvu ikonu u prozoru „Mastercam 2027 Installs“.



6. U sljedećem prozoru, potrebno je odabrati jezik „English“ i pritisnuti „Next“.




7. Na sljedećem prozoru potrebno je samo pritisnuti „**Next**“ ukoliko su svi parametri instalacije dobri (mjesto instalacije i metrični sustav). Ukoliko treba nešto mijenjati tada se paramteri podešavaju na ikoni „Configure Mastercam“




U ovom koraku možda će se javiti upozorenje ukoliko Vaše računalo ne zadovoljava minimalne parametre za rad Mastercam programa.

8. U zadajem koraku pred instalaciju, potrebno je potvrditi uvjete o korištenju licence, s kojima se morate složiti, te je potrebno odabrati „**Yes, I accept the terms of the license agreement**“ i kliknuti na ikonu „**Next**“.



9. Slijedi instalacija programa, prvo svih potrebnih funkcija za Windows, a nakon toga potrebnih funkcija za Mastercam. Moguća je situacija da će se morati „resetirati“ računalo usred procesa instalacije, a ako se to desi nakon ponovnog pokretanja računala ponovno pokrenite instalaciju.
10. Ukoliko je instalacija uspješno završena otvara se prozor s obavješću da je instalacija uspješno provedena nakon čega je potrebno je odabrati tipku „Exit“, te je time je završena instalacija Mastercama 2027.




Nakon navedenog možda Vas bude tražilo „resetiranje“ računala što možete slobodno obaviti, te je proces instalacije završen.

Restarting Windows

Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.

Select one of the following options and click OK to finish setup.


- ☒ Yes, I want to restart my computer now.
- ☐ No, I will restart my computer later.



Nakon uspješne instalacije programa, potrebno je preuzeti HLE (Home Learning Edition) licencu za korištenje.

11. Prvi korak je kliknuti na sljedeći link: <https://users.mastercam.com/>

Otvorit će se Mastercam stranica u koju je potrebno kliknuti na „Create one“ ako nemate račun.



Welcome to Mastercam

Email

Sign in with email

[Forgot your password?](#)

Or

Sign in with Passkey

Sign in with Google

Sign in with Microsoft

Don't have an account? [Create one.](#)

Need another confirmation email? [Send one.](#)

Na

Na sljedećoj slici vidi se gdje je potrebno unijeti Ime, prezime, e-mail adresu koju planirate koristiti tj. na koju će Vam doći obavijesti i verifikacija, te lozinku. Također je potrebno označiti da se slažete s time da Mastercam sprema i obrađuje Vaše podatke.

CREATE YOUR ACCOUNT

☐ I've read and agree to the Terms of Use and Privacy Policy. By checking this box, I acknowledge that I opt-in to the ability to read and post on CNC Software's Public Forum.

[Privacy Policy](#)

[Terms of Use](#)



I am human



Your password must :

- Have at least 12 characters.
- Have at least 6 unique characters.

All potential passwords are checked against a list of the most commonly used passwords and will be rejected if they are found in this list.

Create Account

Nakon što unesete podatke, kliknite na **CREATE ACCOUNT** tj. ikonu na dnu stranice. Korak će Vas odvesti na sljedeći proces preuzimanja licence.

12. Na e-mail koji ste upisali u prvom koraku primiti će te poruku da potvrdite ako je to vaša adresa i trebate potvrditi.



Hello Petar

Please confirm you are the owner of this email address, info@printer3d.hr, by [clicking here](#).

Thank you,

The Mastercam Team




Mastercam
671 Old Post Road
Tolland, CT, 06084 USA
+1 860.875.5006 | www.mastercam.com


[Privacy Statement](#)

Mastercam® is a registered trademark of CNC Software, LLC © 1983-2026. All rights reserved.
All other trademarks are property of their respective owners.

13. Nakon potvrde vodi vas na novi web prozor koji vas obavještava da se je stvorio Vaš korisnički račun i da je za nastavak potrebno da kliknete na „**CONTINUE**“.




14. Potrebno je unijeti E-MAIL i LOZINKU koju ste upisali u prvom koraku.
15. Kad se unijeli ispravan email i lozinku otvara Vam se novi prozor. U prvom koraku imate mogućnost povezivanja pomoću koda ako ste u nekoj kompaniji koja ima licencu Mastercam-a.




16. Ako nećete upisivati kod kliknete na ikonu **Skip** i idete na **korak 18**.

17. Kod se može pronaći kad otvoriš Mastercam idete na karticu **File**, pa **Community** i **Link on Mastercam.com**. Kod se kopira i prebaci u označeno polje u prethodnom koraku.




18. U novom prozoru možete prekontrolirati mijenjati sve upisane podatke. U gornjem desnom uglu možete odabrati jednu od navedenih ikona, te Vas vodi u novi prozor.



19. Biti ćete preusmjereni na početnu stranu gdje će te moći birati razne izbornike **Downloads**, **Communities**, **Learning**, **Version...** i njihove podizbornike.

- U izborniku **Learning** možete proći razne tečajeve Mastercam Univerity-a, pogledati razne video objave funkcija Mastercama i sl.
- U izborniku **Communities** imate sve pristupe forumima korisnika sa njihovim iskustvima, problemima , mogućnost razmjene različitih primjera, kontaktima i sl.
- U izborniku **Downloads** mogućnosti preuzimanja različitih datoteka vezano za Mastercam i novih, Beta verzija Mastercama.


Izabrati padajući prozor **Downloads** i izabrati **Learning Edition**



U novom prozoru, pri dnu stranice, odaberete ikonu »**Get a Licence**« ili ako ste novi korisnik Vam već stoji vaša licenca. (ovisno o verzijama i razlikama u postavkama stranice od pisanja ovih uputa).


NAPOMENA: Ukoliko imate već licencu od prethodnih verzija tada u istom pregledniku zatražite novu licencu klikom na ikonu „**Get New License**“ te vam se prikaže nova licenca koja također traje 1 godinu.

21. Nakon što ste uspješno dobili licencu internet izbornik ne zatvarajte! Kliknite na **SEARCH** u Vašem donjem dijelu ekrana računala i upišite **ACTIVATION WIZARD**.




Kliknite na tu aplikaciju kako bi se otvorio novi prozor u kojem unosite broj licence iz prethodnog koraka. Kliknite na **ONLINE ACTIVATION**.


NAPOMENA: MORATE BITI SPOJENI NA INTERNET KAKO BI INSTALACIJA BILA USPJEŠNA




Zatim kliknite na **ACTIVATE A NEW LICENSE**.



Zatim označite kvačicom u donjem lijevom kutu kako bi pristali na uvjete korištenja Mastercam.




22. Posljedni korak je unošenje broja licence i aktivacijskog koda koje ste dobili na Vašem korisničkom računu Mastercam-a.




OPREZ: Preporučamo koristiti Copy/Paste opcije kako ne bi došlo do slučajne pogreške prilikom upisivanja potrebnih podataka.

Još je potrebno označiti prozorčić na dnu ekrana da se slažete sa uvjetima i u pregledniku vidite da je aktivirana „Demo“ verzija i do kada Vam traje. Po završetku je potrebno kliknuti na ikonu **FINISH**.




Pokretanje DEMO verzije na računalu gdje imate i licenciranu verziju

1. Ako imate na računalu licenciranu verziju potrebno je napraviti posebnu ikonu za pokretanje Mastrecam DEMO – learning edition verziju.
2. Nova ikona stvara se pomoću Mastercam Launcher aplikacije Start/Mastercam 20xx/Mastercam Launcher 20xx



3. U otvorenom prozoru odaberete *Learning Edition* te ikonu *Create Shortcut* i odabertite OK Stvorenom datotekom pokrećete samo HLE / Demo verziju Mastercama.





Za sve dodatne informacije vezane uz ovu instalaciju stojimo Vam na raspolaganju, te slobodno nas možete kontaktirati:

www.mastercam.hr

info@mastercam.hr

Pratite nas:

